

Beredskapsplan ved massedød

Beredskapsplanens omfang er fra massedød er oppdaget til forholdet er under kontroll.

Beredskapsplanen formål er å begrense dødelighet, økonomisk tap og uheldige innvirkninger på miljøet.

Definisjoner: Massedød defineres som hendelse med akutt dødelighet som overskrider det antall dødfisk man selv kan håndtere lokalt i løpet av en normal arbeidsdag.

Punkt	Hvordan	Hvem	Når	Vedlegg/kontaktpersoner
1 Kartlegging	Anlegget eller førsenteret prøver å kartlegge omfang ved hjelp av undervannskamera/ROV. Anlegget tar ut vannprøver i henhold til prosedyre ID 2936 uttak og innsending av vannprøver . Behov for bistand i form av utstyr, personell, båter eller annet vurderes.	Driftsleder	Umiddelbart	
2 Første varsling	Driftsleder melder fra til fiskehelsetilsynet og produksjonsleder sjø. Varslingen skal inneholde: • Antatt årsak og mengde • Prognose/utvikling/Omfang • Vurdering av behov for bistand • Vurdering av fiskens almenntilstand og oppførsel	Driftsleder	Umiddelbart	
3 Strakstiltak	Det skal vurderes om føring skal stoppes. Ved tvil skal føring alltid stoppes. En egen Teams-kanal opprettes. I kanalen skal all relevant informasjon deles med gruppemedlemmene gjennom hele hendelsen. Driftsleder eller områdeleder oppretter avvik i Landax. Ansvarlig for lukking av avvik er produksjonsleder sjø eller stedfortreder. Ledergruppen skal informeres når en beredskapsplan iverksettes.	Driftsleder	Umiddelbart	

Ansvarlig: Bjørn Helge Hjartåker

Sist revidert: 27.12.2022

ID: 2709

Godkjent av: Kristine Alterås

Neste revisjon: 31.12.2024

Versjon: 5

Beredskapsplan ved massedød

4 Andre varsling	Teknisk ansvarlig sjø og områdeleder og daglig leder kontaktes av produksjonsleder sjø. Se telefonliste ved beredskap. Administrerende direktør kaller inn kriseteam ved behov i henhold til ID 2706 Krisehandtering Nova Sea.	Produksjonsleder sjø Administrerende direktør	Umiddelbart	
5 Varsling til myndigheter og andre eksterne	Fiskehelsetilsynet varsler Mattilsynet. Ved mistanke om laksesykdommer på liste 1 og 2 i sykdomsforskriften, bør Mattilsynet kontaktes på tlf. 22400000. Mattilsynets skjematjeneste på Mattilsynet.no kan også benyttes. (Relevant for laks er: Epizootisk hematopoietisk nekrose, VHS, IHN og ILA deletert HPRO i Nova Sea sitt prodrområde) Behov for varsling til Fiskeridirektoratet og/eller til nærmiljø vurderes.	Veterinær Produksjonsleder sjø	Snarest	Mattilsynet varsles i hovedsak via e-post varsling.salten@mattilsynet.no varsling.helgeland@mattilsynet.no varsling.nord@mattilsynet.no Driftsforskriften:
6 Strakstiltak	Anlegget setter i verk de strakstiltak som er mulig og nødvendig for å begrense dødeligheten og utvikling av dødelighet lokalt. Behov for bistand vurderes og tiltak iverksettes: • Kartlegging av ekstra mannskap, båter og utstyr • Dykkere • Desinfeksjonsmiddel og -utstyr • Dødfiskbeholdere • Ensilasjebåt med pumpeutstyr • Ensilasjebåt for henting av ensilasje (kartlegge status på båter og vurdere båter utover Hordafôr)	Produksjonsleder sjø	Straks	

Ansvarlig: Bjørn Helge Hjartåker

Godkjent av: Kristine Alterås

Sist revidert: 27.12.2022

Neste revisjon: 31.12.2024

ID: 2709

Versjon: 5

Beredskapsplan ved massedød

	• Avlastningsbåter • Behov for medisinerer • Annet Forsikring varsles ved behov.	Forsikringsansvarlig		
7 Korrigerende tiltak	• Dødfisk tas opp. Alle merder avlastes så fort som mulig, deretter renskes den enkelte merd. Link til prosedyre for opptak vha liftup. • Dødfisk leveres mottaksanlegg etter gitte retningslinjer (fra fiskehelse og/eller Mattilsynet). • Syk eller skadet fisk (svimere) tas opp fortløpende i den grad dette er mulig uten å belaste øvrig fisk unødvendig. Avliving av store mengder svimere skjer ved overdose bedøvelse i store kar. Avliving av større mengder fisk kan også gjennomføres ombord i egnet og godkjent ensilasjebåt. • Medisinerer gjennomføres ved behov.	Driftsleder	Snarest	Avtale med Hordafor
8 Etterarbeid	Alt utstyr, overtrekkstøy, båter, pumper og rør som er brukt i håndtering av dødfisk, rengjøres og desinfiseres. Ved mistanke om smittsom sykdom vurderes behov for slippsetting av båt.	Driftsleder		
9 Dokumentasjon og evaluering	Hendelsesforløp og sakshåndtering evalueres. Dokumentasjon legges inn i avviket.	Produksjonsleder sjø		

Ansvarlig: Bjørn Helge Hjartåker

Godkjent av: Kristine Alterås

Sist revidert: 27.12.2022

Neste revisjon: 31.12.2024

ID: 2709

Versjon: 5

Beredskapsplan ved massedød

Ansvarlig: Bjørn Helge Hjartåker

Godkjent av: Kristine Alterås

Sist revidert: 27.12.2022

Neste revisjon: 31.12.2024

ID: 2709

Versjon: 5